


最速伝説 レーサーX

スターティングガイド



開封後、ゲームをはじめて起動する前に、
必ず「ユーザーディスク」を作ってください。

このたびは『最速伝説 レーサーX』をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前に、操作説明書を良くお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。また、操作説明書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

目次

製品構成	3
動作環境	3
ゲームを始める前に	3
ユーザーディスクの作り方	4
1. ディスクドライブ 2 台の場合	4
2. ディスクドライブ 1 台+RAMディスクの場合 (URの場合)	4
フロッピーディスクを使用する場合	5
1. ディスクドライブ 2 台の場合の起動方法	5
2. ディスクドライブ 1 台+RAMディスクの場合の 起動方法 (URの場合)	5
ハードディスクを使用する場合	6
1. インストール方法	7
2. 起動方法	8
3. 終了方法	8
4. ファイルの構成	9
5. 削除の方法	11

製品構成

本製品は、以下の内容で構成されています。開封の際にご確認ください。

- ・ゲームディスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3枚
(システムディスク、コースディスク、ビデオディスク)
- ・スターティングガイド (本書) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1冊
- ・操作説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1冊
- ・アンケートはがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚

動作環境

ゲームを始めるには、以下の環境が必要です。

△対応機種

PC-9801VX,RX,RS,RA,UX,EX,ES,UR,UF,
CS,US,DX,DS,DA,FX,FS,FA,BX,BA

PC-9821,Ae,As,Ap

△メモリ

本体には、640KB以上のRAMが必要です。

△ディスクドライブ

NEC純正内臓のディスクドライブが2台以上、または、ディスクドライブ1台とハードディスクが必要です。

ゲームを始める前に

- ・『最速伝説 レーサーX』をフロッピーディスクでプレイするときは、ディプスイッチの1,4をOFF (内蔵FD番号#1,#2) に設定して、内蔵FDでご使用ください。
- ・『最速伝説 レーサーX』をハードディスクにインストールするときや、ハードディスクから『最速伝説 レーサーX』を起動するときに、デバイスドライバー、常駐ソフトを組み込んでいると、正常に動作しない場合があります。もしうまく動作しなかった場合は、これらのソフトを切りはなしたうえでご使用ください。

ユーザーディスクの作り方

ユーザーディスクは、フロッピーで遊ぶときにも、ハードディスクにインストールして遊ぶときにも必要になります。ゲームを始める前に、新品のブランクディスクを用意し、ユーザーディスクを作成してください。

※1枚4-11000円

1. ディスクドライブ2台の場合

ブランクディスクを準備してください。

ディスプレイやマシンの電源を入れます。次に『最速伝説 レーサーX』のビデオディスクをドライブ1に、ブランクディスクをドライブ2に挿入します。最後に、リセットボタンを押すと、ユーザーディスク作成プログラムが起動しますので、画面のメッセージにしたがって操作してください。

2. ディスクドライブ1台+RAMドライブの場合 (URの場合)

ブランクディスクを準備してください。

第一ドライブをRAMドライブに設定します。(ハードディスク)

ビデオディスクをRAMドライブにコピーし、ブランクディスクをドライブにセットして、RAMドライブから起動してください。ユーザーディスク作成プログラムが起動しますので、画面のメッセージにしたがって操作してください。

フロッピーディスクを使用する場合

フロッピーディスクでプレイする場合は、当社のオリジナルローダーが組み込まれていますので、そのままお使いいただけます。

1. ディスクドライブ2台の場合の起動方法

ディスプレイやマシンの電源を入れます。次に『最速伝説 レーサーX』のシステムディスクをドライブ1に、コースディスクをドライブ2に挿入します。最後に、リセットボタンを押してください。

2. ディスクドライブ1台+RAMドライブの場合の起動方法（URの場合）

第一ドライブをRAMドライブに設定します。

システムディスクをRAMドライブにコピーし、コースディスクをドライブにセットして、RAMドライブから起動してください。

ゲーム終了時は、RAMドライブの内容をシステムディスクにコピーしてください。

ハードディスクを使用する場合

ハードディスクでプレイする場合には、一度だけインストールという作業をする必要があります。”1.インストール方法”で説明しているとおりに作業をしてください。

インストールするためには、ハードディスクにMS-DOS3.1以上がインストールされている必要があります。また、MS-DOSに関する知識も必要になります。


インストール時には、転送先ドライブに約3.5MB以上の空き容量が必要です。また、それとは別に、Aドライブ（起動ドライブ）に約50KB以上の空き容量が必要です。

注

- ・ネットワーク（社内LAN等）につながっていて、ネットワーク用に仮想ドライブが設定されているマシンには、ハードディスクへのインストールはサポートしていません。
- ・JOINやSUBSTで仮想ドライブを設定している方は、これらを解除したうえで使用してください。

1. インストール方法

ここでは、Aドライブをハードディスクドライブ、Bドライブをフロッピーディスクドライブと仮定してBドライブからAドライブにインストールする方法を説明します。ドライブの構成が異なっている方は、その環境に合わせドライブ名を変更してください。



- 1・電源を入れ、ハードディスクからマシンを起動します。
- 2・Bドライブに、『最速伝説 レーサーX』のビデオディスクをセットし、次のように入力します。

A>B:




B>MAOIX RX



- 3・インストールプログラムが起動しますので、画面の指示にしたがって転送先ドライブや転送元ドライブを設定してください。あとは、オートマチックで作業がおこなわれます。

2. 起動方法

1・フロッピーディスクを取り出してから、次のように入力します。



2・画面に表示される『最速伝説 レーサーX』を選択してリターンキーを押すとゲームが起動します。

3. 終了方法

『最速伝説レーサーX』の終了コマンドを選択してください。
自動的にリセットがかかり、もとの設定に戻って再起動します。

注

このソフトをハードディスクでご使用の場合、何らかの原因でハードディスク内のデータおよびハードディスク本体に異常が起きても当社は責任を負いかねますのでご注意ください。


4. ファイルの構成

ここでは、インストール後のファイルの構成と、重要なファイルの説明をします。ご自分でCONFIG.SYSなどを頻繁に書き換えたりしている方は、ぜひ目をとっておいてください。

インストールプログラムには、MAOIX (※1) を使用しています。インストールをすると、転送先ドライブには「RACER_X」「MAOIX」の2つのディレクトリが作成されます。「RACER_X」ディレクトリの中にはゲーム用の全てのファイルがコピーされ「MAOIX」ディレクトリには、MAOIX.EXE(MAOIX本体)とMAOIX.IV(MAOIXインストール情報ファイル)がコピーされます。すでに、MAOIXディレクトリが存在している場合は、MAOIX.EXEはタイムスタンプの新しい方をハードディスクに残し、MAOIX.IVは新しくインストールされたソフトの情報を付け足します。

また、Aドライブのルートディレクトリには、SWAN.EXEがコピーされます。

*** インストール後のファイル構成 (Aドライブにインストールした場合)**



※1：MAOIXとは、アプリケーションソフトをハードディスクにインストールするための共通規格、およびインストールプログラムのことです。

SWAN（作：ALTANA氏）とは、MAOIXでインストールしたソフトを起動するためのプログラムです。

このファイルは、必ず起動ドライブ（Aドライブ）のルートディレクトリに置いてください。SWANを実行すると、全てのドライブのMAOIXディレクトリにあるMAOIX.IVを見てメニューを作成し、起動するソフトのディレクトリ（このソフトではRACER_Xディレクトリ）にあるCONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATの設定で再起動します。ゲームを「終了」コマンドで正常に終了することにより、もとのCONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATで起動できるようになります。

注

- ・SWANを実行してゲームを起動するときは、起動ドライブがAドライブである必要があります。複数のパーティションに区切っている方は気を付けてください。
- ・各種デバイスドライバーや常駐ソフト等が組み込まれていると、SWANが正常に動作しない場合があります。その場合は、デバイスドライバーや常駐ソフトをはずしてSWANを実行してください。
- ・MAOIX.IVとディレクトリ内のAUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSを削除したり内容を変更すると、ゲームの起動ができなくなります。
- ・インストールされたファイルを不用意に変更した場合の動作保証はいたしかねますのでご注意ください。

5. 削除の方法

ここでは、ハードディスクにインストールされた『最速伝説 レーサーX』の削除の方法を説明します。

1・RACER_Xディレクトリ内の全ファイルを削除します。

2・MAOIX.IVファイルの下記枠内の14行全ての『最速伝説 レーサーX』の項目を、テキストエディターを使って削除してください。

```
#
.title = "H D インストール：最速伝説レーサーX";
.maker = "株式会社アスキー エンターテインメント";
.sname = "最速伝説レーサーX";
.usedir = "RACER_X";
.files = 10;
.buffers = 5;
.mount = "APL";
.mmspace = 530;
.mpspace = 0;
.mespace = 0;
.mbspace = 0;
.jfepinc = "";
.jfep = "";
```

注

ファイルやMAOIX.IVの削除は、必要な部分まで消してしまわないよう十分に気を付けてください。

最速伝説 レーサー X スターティングガイド

製品には万全を期しておりますが、万一動作しない場合は、製品の破損等が考えられます。大変お手数ですが、住所、氏名、電話番号、使用機種名を記入のうえ、製品ディスクを弊社ユーザーサポート係までお送りください。

株式会社アスキー

〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル

株式会社アスキー ユーザーサポート係

電話番号：03-5351-8499（ご質問専用）

受付時間：月曜～金曜（AM10:00～12:00／PM1:00～5:00）

祝祭日を除く

内容に関するヒント、ご質問にはお答えできません。このソフトウェアならびにマニュアルを賃貸業に使用することを禁じます。またこのソフトウェアの全部または一部を個人的に使用の場合を除き、株式会社アスキーおよび権利保有者の文書による承諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することを禁じます。

株式会社アスキー

〒107-24 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル

電話番号：03-3486-7111（代）

©1993株式会社アスキー／株式会社ファイコシステム研究所

MAOIX：Copyright©1991 ASCII CORPORATION

SWAN made by ALTANA

MS-DOSは、米国Microsoft社の商標です。